




プロモーション動画 テンプレートの使い方

はじめに

『クラブ紹介プロモーション動画テンプレートについて』

クラブ紹介プロモーション動画テンプレートは、広く一般の方々に「ロータリーやクラブの活動」を認知してもらうための動画を簡単に作るサポートツールです。専門的な知識が無くても、動画制作・編集を簡単に行えるように作られています。

この資料は、各クラブがプロモーション動画テンプレートを使用して、クラブのプロモーション動画を作るための説明資料です。

プロモーション動画テンプレートは、2770地区ホームページからダウンロードをしてください。



目次

	(項目)	(ページ)
I	動画全体の構成	P4
II	動画作成のやり方	P5
	編集ページの増やしかた	P5～7
	動画・写真の張り付けかた	P8～9
	不要ページの削除方法	P10
	(上級者向け) サウンドの付けかた	P11～15
III	ファイルの保存方法	P16～17

I 動画全体の構成

動画は大きく分けて3つに区切られています。

ロータリーの紹介やエンディングは変えずに、クラブの紹介のみ編集していきます。

ロータリーの紹介

固定（約30秒）

クラブの紹介

★自由に編集しましょう★

エンディング

固定（約54秒）

プロモーション動画テンプレートはPowerPointで作成されています。

初期時点では、約3分の動画となります。

（固定部分の時間）

ロータリーの紹介：約30秒

エンディング：約54秒


Ⅱ 動画作成のやり方 ～編集ページの増やし方～

◆注意点

編集はスライド2～5ページの間です。

で囲われている部分を編集していきます。

1写真1スライドが基本です。
また、2枚目のようにスマホで撮影した動画を挿入することも可能です。



Ⅱ 動画作成のやり方 ～編集ページの増やし方～

◆注意点

編集はスライド2～5ページの間です。


【ステップ①】 スライド挿入箇所の選択

今回は1ページ目と2ページ目の間に新規ページを追加したいので、①マウスカursorをページの間に持って行きクリックしてください。

ページの間に赤いラインが入れば成功です。

【ステップ②】 挿入メニューの白紙を選択

次に②挿入メニューを選択します。メニューの一番左にある③新しいスライドを展開すると挿入したいスライド一覧が出るため、④白紙を選びます。




Ⅱ 動画作成のやり方 ～編集ページの増やし方～

【ステップ③】

新しいスライドの追加完了

以上の手順から、新しいスライドが追加されました。


こちらの右側にある大きな白紙ページに写真や動画を張り付けていきます。



Ⅱ 動画作成のやり方 ～動画・写真の張り付けかた～

【ステップ①】 使用する動画・写真の選択

動画で使いたい動画・写真をスライドに貼り付けます。挿入したい素材を選択して白紙ページへドラッグアンドドロップをしてください。




Ⅱ 動画作成のやり方 ～動画・写真の張り付けかた～

【ステップ②】 動画・写真の追加完了

以上の手順だけで、新しいスライドに動画・写真が追加されました。

あとは動画・写真のサイズを調整したり、文字を入れたりなどのカスタマイズは自由です。



Ⅱ 動画作成のやり方 ～不要ページの削除方法～

【ステップ①】

削除するスライドページの選択

クラブ動画に不要なページを選択します。動画テンプレートにある2枚目から5枚目部分は同様の手順で削除を行います。まずは、不要なスライドをクリックで選択しましょう。



【ステップ②】

スライドページのメニューを展開

削除するスライドを選択したら、次はスライドメニューを開きます。スライドの上にカーソルを合わせたまま「右クリック」をしてください。※iOSはCtrlを押しながらクリック



【ステップ③】

スライドの削除

スライドメニューのスライドの削除を実行すると、該当のスライドが削除されます。



Ⅱ 動画作成のやり方～(上級者向け)サウンドの付けかた～

【ステップ①】
挿入タブを開きます



【ステップ②】
オーディオメニューを選択

オーディオ→このコンピューター上のオーディオを選択して、PC内に保存されている挿入したいサウンドを選びます。
※あらかじめBGMファイルを用意しておく必要があります。

◆注意点

初期テンプレートのクラブ紹介部分にはサウンドがありません。
クラブ紹介部分でサウンドをつけたい場合は、手順に従って挿入をしてください。




Ⅱ 動画作成のやり方～(上級者向け)サウンドの付けかた～

【ステップ③】 挿入するサウンドを選択

クラブ紹介部分で流したいサウンドファイルをご自身のパソコンフォルダから選択します。

(使用できるファイル形式)

- ・ wma
- ・ wav
- ・ mp3
- ・ m4a (mp4)
- ・ mid / midi
- ・ au
- ・ aiff



【ステップ④】 挿入ボタンを押す

Ⅱ 動画作成のやり方～(上級者向け)サウンドの付けかた～



【ステップ⑤】

再生タブを開きます

再生タブはスライド内のサウンドアイコンが選択されている時に出現します。

【ステップ⑥】

バックグラウンドで再生を選択

再生タブはスライド内のサウンドアイコンが選択されている時に出現します。


【ステップ⑦】

サウンド設定をする

部分で設定を確認します。

- ・ 開始：自動
- ・ スライド切り替え後も再生にチェック
- ・ 停止するまで繰り返すにチェック
- ・ スライドショー実行中にサウンドのアイコンを隠すにチェック
- ・ 音量の調整を実行

Ⅱ 動画作成のやり方～(上級者向け)サウンドの付けかた～



【ステップ⑧】
アニメーションタブを開きます

サウンドはクラブ紹介部分のみしか流さないため、サウンドを流すページを設定する必要があります。

【ステップ⑨】
アニメーションウィンドウを選択

【ステップ⑩】
効果のオプションを選択

II 動画作成のやり方～(上級者向け)サウンドの付けかた～

(例)
この部分もクラブ紹介ですが、
動画のため音声が入っており
サウンドが不要です。

(例)
写真部分が3スライドあります。
この部分には音がないため、
挿入します。



再生 オーディオ

効果 タイミング

再生の開始

☒ 最初(B)

☐ 最後の位置(L)

☐ 次のタイミング(M):

再生の中止

☐ クリック時(K)

☐ 現在のスライドの後(C)

☒ 次のスライドの後(E): 3 スライド

強調

サウンド(S): [サウンドなし]

アニメーションの後の動作(A): 淡くしない

テキ

【ステップ⑫】
OKを選択

OK

キャンセル

【ステップ⑪】
クラブ紹介部分を選択

サウンドはクラブ紹介部分のみのため、スライド枚数を指定する必要があります。ページ数ではなく、サウンドスタートページからのスライド枚数のため注意してください。

(例) クラブ紹介 (写真部分) でサウンドを流したいため、3スライドとなります。

1


2

Ⅲ ファイルの保存方法

◆動画への変換

スライド作成終了後は、パワーポイントを動画形式で保存します。

【ステップ①】
ファイルを選択



III ファイルの保存方法

【ステップ②】
名前を付けて保存

1

名前を付けて保存

【ステップ④】
MPEG-4 ビデオを選んで保存

【ステップ③】
保存先を決めてファイル名を入力

2

3

◆注意点

動画ファイルへの変換は時間がかかります。

パソコンのスペック次第では動画ファイルへの変換で時間がかかります。途中で強制終了や同じ操作を繰り返さないように気を付けましょう。

